Aide-mémoire des commandes URI ms-settings pour Windows

Paramètres système

Les paramètres système comprennent les commandes liées aux fonctions système de base telles que l'affichage, le son, les notifications et l'alimentation.

Commande	Description
`ms-settings:system`	Ouvre la page principale des paramètres système. Gère les paramètres de base pour les appareils, l'affichage, le son, les notifications, l'alimentation et le stockage.
`ms-settings:display`	Ouvre les paramètres d'affichage. Ajuste la résolution, l'orientation, la mise à l'échelle et la configuration multi-écrans. Note : Les modifications d'affichage doivent être effectuées avec précaution car des paramètres incorrects peuvent causer des problèmes d'affichage.
`ms-settings-connectabledevices:devicediscovery`	Ouvre les paramètres de connexion aux écrans sans fil. Utilisé pour la connexion sans fil à des écrans externes ou des projecteurs.
`ms-settings:nightlight`	Ouvre les paramètres du mode nuit. Réduit l'émission de lumière bleue pour un affichage plus confortable la nuit.
`ms-settings:display-advanced`	Ouvre les paramètres de mise à l'échelle avancés. Affine la mise à l'échelle pour assurer l'affichage correct des applications et du texte.
`ms-settings:display-advancedgraphics`	Ouvre les paramètres graphiques. Gère les paramètres graphiques et sélectionne le processeur graphique préféré pour les applications.
`ms-settings:sound`	Ouvre les paramètres de son. Ajuste le volume principal, sélectionne les périphériques d'entrée et de sortie audio,

	configure les schémas sonores. Note : Ajustez le volume de manière raisonnable pour éviter un son trop fort.
`ms-settings:sound-devices`	Ouvre les paramètres de tous les périphériques audio. Liste tous les périphériques audio et permet leur gestion, y compris la désactivation ou les tests.
`ms-settings:apps-volume`	Ouvre les paramètres du mixeur de volume. Ajuste individuellement le volume des différentes applications.
`ms-settings:holographic-audio`	Ouvre les paramètres audio par défaut pour la RA/RV. Configure les paramètres audio pour les expériences de réalité augmentée et virtuelle.
`ms-settings:notifications`	Ouvre les paramètres de notifications. Gère les notifications des applications et autres émetteurs.
`ms-settings:quiethours`	Ouvre les paramètres de l'assistant de concentration. Configure l'assistant pour réduire les distractions pendant le travail ou les jeux.
`ms-settings:quietmomentsscheduled`	Ouvre les paramètres de programmation. Programme les périodes d'activation automatique de l'assistant de concentration.
`ms-settings:quietmomentspresentation`	Ouvre les paramètres lors de la duplication d'écran. Configure le comportement de l'assistant lors de la duplication d'écran.
`ms-settings:quietmomentsgame`	Ouvre les paramètres pendant les jeux. Configure le comportement de l'assistant pendant les sessions de jeu.
`ms-settings:powersleep`	Ouvre les paramètres d'alimentation et de batterie. Gère les plans d'alimentation, les paramètres de batterie et la luminosité de l'écran. Il est recommandé de choisir les paramètres appropriés selon le scénario d'utilisation.
`ms-settings:storagesense`	Ouvre les paramètres de stockage. Affiche l'utilisation du stockage et configure Storage Sense.
`ms-settings:storagepolicies`	Ouvre les paramètres de Storage Sense. Configure Storage Sense pour libérer automatiquement de l'espace disque.
`ms-settings:savelocations`	Ouvre les paramètres d'emplacement d'enregistrement. Modifie les emplacements par défaut pour les documents, la musique et les images.
`ms-settings:multitasking`	Ouvre les paramètres du multitâche. Configure les fonctionnalités de multitâche comme l'accrochage des fenêtres et les bureaux virtuels.
`ms-settings:activation`	Ouvre les paramètres d'activation. Affiche les informations de licence Windows et permet de modifier la clé de produit.

`ms-settings:troubleshoot`	Ouvre les paramètres de résolution des problèmes. Fournit des outils pour résoudre les problèmes Windows courants.
`ms-settings:recovery`	Ouvre les paramètres de récupération. Réinitialise le PC, effectue un démarrage avancé, crée un lecteur de récupération.
`ms-settings:project`	Ouvre les paramètres de projection sur ce PC. Configure les paramètres de projection sans fil.
`ms-settings:remotedesktop`	Ouvre les paramètres du Bureau à distance. Active la connexion Bureau à distance et configure les paramètres de connexion.
`ms-settings:clipboard`	Ouvre les paramètres du presse-papiers. Gère l'historique du presse-papiers et configure la synchronisation.
`ms-settings:about`	Ouvre les paramètres À propos. Affiche les informations sur l'appareil, la version de Windows et les mises à jour installées.

Bluetooth et périphériques

La page des paramètres Bluetooth et périphériques vous permet de gérer divers appareils connectés à l'ordinateur, y compris les appareils Bluetooth, les imprimantes, les souris, etc.

Commande	Description
`ms-settings:bluetooth`	Ouvre les paramètres Bluetooth et périphériques. Gère les appareils Bluetooth, y compris l'appairage, la connexion et la déconnexion.
`ms-settings:connecteddevices`	Ouvre les paramètres des périphériques. Gère tous les appareils connectés au PC, y compris les imprimantes, scanners, écrans et téléphones.
`ms-settings:printers`	Ouvre les paramètres des imprimantes et scanners. Ajoute, supprime et gère les imprimantes et scanners.
`ms-settings:mobile-devices`	Ouvre les paramètres de votre téléphone. Lie un téléphone Android au PC, accède aux notifications, messages et photos.
`ms-settings:camera`	Ouvre les paramètres de la caméra. Gère les paramètres de la caméra, y compris la résolution, la qualité vidéo et la confidentialité.
`ms-settings:mousetouchpad`	Ouvre les paramètres de la souris. Gère les paramètres de la souris, y compris la vitesse du pointeur, la vitesse de défilement et la configuration des boutons.

`ms-settings:devices-touchpad`	Ouvre les paramètres du pavé tactile. Gère les paramètres du pavé tactile, y compris les gestes, les clics et la vitesse de défilement.
`ms-settings:devices-touch`	Ouvre les paramètres tactiles. Configure les paramètres de l'écran tactile, y compris les gestes et l'étalonnage.
`ms-settings:pen`	Ouvre les paramètres du stylet et Windows Ink. Configure l'espace de travail Windows Ink et les paramètres du stylet.
`ms-settings:autoplay`	Ouvre les paramètres de lecture automatique. Configure les actions lors de la connexion de supports amovibles.
`ms-settings:usb`	Ouvre les paramètres USB. Gère les paramètres d'alimentation des périphériques USB.

Réseau et Internet

La page des paramètres Réseau et Internet vous permet de gérer les connexions réseau, y compris le Wi-Fi, l'Ethernet, le VPN et le point d'accès mobile.

Commande	Description
`ms-settings:network`	Ouvre les paramètres Réseau et Internet. Donne un aperçu des connexions réseau et l'accès aux différents paramètres réseau.
`ms-settings:network-wifi`	Ouvre les paramètres Wi-Fi. Gère les connexions Wi-Fi, y compris la connexion, la modification et la gestion des réseaux connus.
`ms-settings:network-cellular`	Ouvre les paramètres du réseau cellulaire. Gère les connexions de données cellulaires, y compris l'activation ou la désactivation de l'itinérance des données.
`ms-settings:network-ethernet`	Ouvre les paramètres Ethernet. Gère les connexions Ethernet, y compris la configuration des adresses IP et des serveurs DNS.
`ms-settings:network-vpn`	Ouvre les paramètres VPN. Ajoute, configure et gère les connexions VPN.
`ms-settings:network-mobilehotspot`	Ouvre les paramètres du point d'accès mobile. Transforme le PC en point d'accès mobile pour partager la connexion Internet avec d'autres appareils.
`ms-settings:network-airplanemode`	Ouvre les paramètres du mode avion. Active ou désactive rapidement toutes les communications sans fil.
`ms-settings:network-proxy`	Ouvre les paramètres du proxy. Configure les paramètres du serveur proxy, y compris la configuration manuelle ou automatique du proxy.

`ms-settings:network-dialup`	Ouvre les paramètres d'accès à distance. Crée et gère les connexions d'accès à distance.
`ms-settings:network-advancedsettings`	Ouvre les paramètres réseau avancés. Accède aux paramètres réseau avancés, y compris DNS, IP et WINS.

Personnalisation

La page des paramètres de personnalisation vous permet de personnaliser l'apparence et le comportement de Windows, y compris l'arrière-plan, les couleurs, les thèmes, l'écran de verrouillage et le menu Démarrer.

Commande	Description
`ms-settings:personalization`	Ouvre les paramètres de personnalisation. Modifie l'arrière-plan, les couleurs, les thèmes, l'écran de verrouillage et le menu Démarrer.
`ms-settings:personalization-background`	Ouvre les paramètres d'arrière-plan. Modifie l'arrière-plan du Bureau. Permet de choisir une image, une couleur unie ou un diaporama.
`ms-settings:personalization-colors`	Ouvre les paramètres des couleurs. Modifie le schéma de couleurs de Windows. Permet de choisir des thèmes prédéfinis ou de créer des thèmes personnalisés.
`ms-settings:themes`	Ouvre les paramètres des thèmes. Modifie les thèmes de Windows.
`ms-settings:lockscreen`	Ouvre les paramètres de l'écran de verrouillage. Modifie l'arrière-plan de l'écran de verrouillage et configure les applications.
`ms-settings:personalization-touchkeyboard`	Ouvre les paramètres du clavier tactile. Configure les paramètres du clavier tactile, y compris la disposition, la taille et le thème.
`ms-settings:personalization-start`	Ouvre les paramètres du menu Démarrer. Configure le menu Démarrer, y compris l'ajout ou la suppression de vignettes, la modification de la taille et de la disposition.
`ms-settings:personalization-start-places`	Ouvre les paramètres des dossiers. Sélectionne les dossiers à afficher dans le menu Démarrer.
`ms-settings:taskbar`	Ouvre les paramètres de la barre des tâches. Configure la barre des tâches, modifie sa position, sa taille et sa couleur, ajoute ou supprime des icônes.
`ms-settings:fonts`	Ouvre les paramètres des polices. Gère les polices installées et installe de nouvelles polices.

`ms-settings:deviceusage`	Ouvre les paramètres d'utilisation de l'appareil. Affiche les informations d'utilisation de l'appareil, y compris la batterie, le stockage et les données.

Applications

La page des paramètres d'applications vous permet de gérer les applications installées, y compris la désinstallation des applications, la modification des paramètres d'applications et l'affichage des autorisations d'applications.

Commande	Description
`ms-settings:appsfeatures`	Ouvre les paramètres des applications et fonctionnalités. Gérez les applications installées, y compris la désinstallation, la modification des paramètres et l'affichage des autorisations.
`ms-settings:defaultapps`	Ouvre les paramètres des applications par défaut. Choisissez les applications par défaut pour différents types de fichiers.
`ms-settings:maps`	Ouvre les paramètres des cartes hors ligne. Téléchargez des cartes pour une utilisation hors ligne.
`ms-settings:maps-downloadmaps`	Ouvre les paramètres de téléchargement des cartes. Sélectionnez les régions de cartes à télécharger hors ligne.
`ms-settings:appsforwebsites`	Ouvre les paramètres des applications pour sites web. Gérez les applications associées aux sites web.
`ms-settings:videoplayback`	Ouvre les paramètres de lecture vidéo. Configurez les paramètres de lecture vidéo, y compris le lecteur par défaut, les sous-titres et le HDR.
`ms-settings:startupapps`	Ouvre les paramètres de démarrage. Gérez les applications qui démarrent automatiquement avec Windows.

Comptes

La page des paramètres de compte vous permet de gérer votre compte Microsoft, vos comptes de messagerie et autres comptes, ainsi que de configurer les options de connexion.

Commande	Description

`ms-settings:yourinfo`	Ouvre les paramètres de vos informations. Affiche les informations du compte Microsoft et permet de modifier le nom, l'e-mail et la photo.
`ms-settings:emailandaccounts`	Ouvre les paramètres des e-mails et des comptes. Gérez les comptes de messagerie et autres comptes.
`ms-settings:signinoptions`	Ouvre les paramètres des options de connexion. Configurez Windows Hello, le PIN et les options de mot de passe.
`ms-settings:signinoptions-launchfaceenrollment`	Ouvre les paramètres de Windows Hello Face. Configurez ou améliorez la reconnaissance faciale Windows Hello.
`ms-settings:signinoptions-launchfingerprintenrollment`	Ouvre les paramètres d'empreintes digitales Windows Hello. Configurez la reconnaissance d'empreintes digitales Windows Hello.
`ms-settings:signinoptions-launchsecuritykeyenrollment`	Ouvre les paramètres de gestion des clés de sécurité. Ajoutez, supprimez et gérez les clés de sécurité.
`ms-settings:signinoptions-dynamiclock`	Ouvre les paramètres de verrouillage dynamique. Configurez le verrouillage automatique lorsque vous vous éloignez du PC.
`ms-settings:otherusers`	Ouvre les paramètres de famille et autres utilisateurs. Ajoutez, supprimez et gérez d'autres comptes d'utilisateurs.
`ms-settings:backup`	Ouvre les paramètres de sauvegarde Windows. Configurez les paramètres de sauvegarde, y compris la sélection des fichiers et dossiers à sauvegarder et la planification des sauvegardes.
`ms-settings:workplace`	Ouvre les paramètres d'accès professionnel. Connectez-vous à un compte professionnel ou scolaire pour accéder aux ressources correspondantes.

Heure et langue

La page des paramètres d'heure et de langue vous permet de configurer la date et l'heure, la langue, la région et la disposition du clavier.

Commande	Description
`ms-settings:dateandtime`	Ouvre les paramètres de date et d'heure. Réglez la date, l'heure et le fuseau horaire.
`ms-settings:regionlanguage`	Ouvre les paramètres de langue et de région. Modifiez la langue d'affichage, le format régional et la disposition du clavier.

`ms-settings:typing`	Ouvre les paramètres de saisie. Configurez les paramètres de saisie, y compris la correction automatique, la vérification orthographique et la prédiction de texte.
`ms-settings:devicestyping-hwkbtextsuggestions`	Ouvre les paramètres de suggestions de texte pour le clavier physique. Activez ou désactivez les suggestions de texte pour le clavier physique.
`ms-settings:speech`	Ouvre les paramètres vocaux. Configurez la reconnaissance vocale, la synthèse vocale et les paramètres de voix.

Jeux

La page des paramètres de jeux vous permet de configurer la barre de jeu, le DVR de jeu et le mode jeu.

Commande	Description
`ms-settings:gaming-gamebar`	Ouvre les paramètres de la barre de jeu Xbox. Configurez la barre de jeu, y compris l'activation ou la désactivation, et personnalisez les paramètres.
`ms-settings:gaming-gamedvr`	Ouvre les paramètres de capture. Configurez les paramètres du DVR de jeu, y compris l'enregistrement de vidéos de jeu, les captures d'écran et la qualité d'enregistrement.
`ms-settings:gaming-gamemode`	Ouvre les paramètres du mode jeu. Activez ou désactivez le mode jeu pour optimiser les performances de jeu.

Accessibilité

La page des paramètres d'accessibilité permet d'accéder à diverses options d'accessibilité, y compris les paramètres visuels, auditifs et d'interaction.

Commande	Description
`ms-settings:easeofaccess`	Ouvre les paramètres d'accessibilité. Donne accès à diverses options d'accessibilité.
`ms-settings:easeofaccess-display`	Ouvre les paramètres de taille du texte. Modifiez la taille d'affichage du texte, des applications et d'autres éléments.
`ms-settings:easeofaccess-visualeffects`	Ouvre les paramètres des effets visuels. Configurez les effets visuels, y compris les animations, la transparence et les filtres de couleur.

`ms-settings:easeofaccess-mousepointer`	Ouvre les paramètres du pointeur de souris et tactiles. Modifiez la taille, la couleur et la forme du pointeur, configurez les gestes tactiles.
`ms-settings:easeofaccess-cursor`	Ouvre les paramètres du curseur de texte. Modifiez la taille, la couleur et la forme du curseur.
`ms-settings:easeofaccess-magnifier`	Ouvre les paramètres de la loupe. Activez et configurez la loupe pour agrandir des parties de l'écran.
`ms-settings:easeofaccess-colorfilter`	Ouvre les paramètres des filtres de couleur. Activez et configurez les filtres de couleur pour améliorer la lisibilité.
`ms-settings:easeofaccess-highcontrast`	Ouvre les paramètres des thèmes à contraste élevé. Activez et configurez les thèmes à contraste élevé.
`ms-settings:easeofaccess-narrator`	Ouvre les paramètres du narrateur. Activez et configurez le narrateur pour lire le texte à l'écran.
`ms-settings:easeofaccess-audio`	Ouvre les paramètres audio. Configurez les paramètres audio, y compris le volume, la balance et les périphériques audio.
`ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning`	Ouvre les paramètres des sous-titres. Configurez les sous-titres, y compris la police, la taille et la couleur.
`ms-settings:easeofaccess-speechrecognition`	Ouvre les paramètres vocaux. Activez et configurez la reconnaissance vocale pour contrôler le PC par la voix.
`ms-settings:easeofaccess-keyboard`	Ouvre les paramètres du clavier. Configurez les paramètres du clavier, y compris les touches rémanentes, bascules et filtres.
`ms-settings:easeofaccess-mouse`	Ouvre les paramètres de la souris. Configurez les paramètres de la souris, y compris la vitesse du pointeur, la vitesse de défilement et la configuration des boutons.
`ms-settings:easeofaccess-eyecontrol`	Ouvre les paramètres de contrôle oculaire. Activez et configurez le contrôle oculaire pour piloter le PC avec les yeux.

Confidentialité et sécurité

La page des paramètres de confidentialité et de sécurité donne accès à diverses options de confidentialité et de sécurité, y compris les autorisations Windows, les autorisations des applications et Windows Update.

Commande	Description
`ms-settings:privacy`	Ouvre les paramètres de confidentialité et de sécurité. Donne accès à diverses options de confidentialité et de sécurité.

`ms-settings:windowsdefender`	Ouvre les paramètres du Centre de sécurité Windows. Gérez les paramètres du Centre de sécurité Windows.
`ms-settings:findmydevice`	Ouvre les paramètres de Rechercher mon appareil. Activez ou désactivez la fonction Rechercher mon appareil.
`ms-settings:deviceencryption`	Ouvre les paramètres de chiffrement de l'appareil. Activez ou désactivez le chiffrement de l'appareil.
`ms-settings:developers`	Ouvre les paramètres pour les développeurs. Configurez les paramètres de développeur.
`ms-settings:privacy-general`	Ouvre les paramètres de confidentialité généraux. Configurez les paramètres de confidentialité, y compris les données de diagnostic, l'historique d'activité et les autorisations des applications.
`ms-settings:privacy-speech`	Ouvre les paramètres de confidentialité vocale. Configurez les paramètres de confidentialité vocale.
`ms-settings:privacy-speechtyping`	Ouvre les paramètres de personnalisation de l'écriture manuscrite et de la frappe. Activez ou désactivez la personnalisation de l'écriture manuscrite et de la frappe.
`ms-settings:privacy-feedback`	Ouvre les paramètres de diagnostic et retour d'informations. Configurez les paramètres des données de diagnostic et de retour.
`ms-settings:privacy-feedback-telemetryviewergroup`	Ouvre les paramètres d'affichage des données de diagnostic. Consultez les données de diagnostic envoyées à Microsoft.
`ms-settings:privacy-activityhistory`	Ouvre les paramètres de l'historique d'activité. Gérez les paramètres de l'historique d'activité.
`ms-settings:search-permissions`	Ouvre les paramètres des autorisations de recherche. Configurez les autorisations de recherche.
`ms-settings:cortana-windowssearch`	Ouvre les paramètres de recherche Windows. Configurez les paramètres de recherche Windows.
`ms-settings:privacy-location`	Ouvre les paramètres de confidentialité de la localisation. Activez ou désactivez les services de localisation, choisissez les applications qui peuvent accéder aux informations de localisation.
`ms-settings:privacy-webcam`	Ouvre les paramètres de confidentialité de la caméra. Choisissez les applications qui peuvent accéder à la caméra.
`ms-settings:privacy-microphone`	Ouvre les paramètres de confidentialité du microphone. Choisissez les applications qui peuvent accéder au microphone.
`ms-settings:privacy-voiceactivation`	Ouvre les paramètres de confidentialité de l'activation vocale. Choisissez les applications qui peuvent écouter les mots-clés d'activation vocale.

`ms-settings:privacy-notifications`	Ouvre les paramètres de confidentialité des notifications. Choisissez les applications qui peuvent envoyer des notifications.
`ms-settings:privacy-accountinfo`	Ouvre les paramètres de confidentialité des informations de compte. Choisissez les applications qui peuvent accéder aux informations du compte.
`ms-settings:privacy-contacts`	Ouvre les paramètres de confidentialité des contacts. Choisissez les applications qui peuvent accéder aux contacts.
`ms-settings:privacy-calendar`	Ouvre les paramètres de confidentialité du calendrier. Choisissez les applications qui peuvent accéder au calendrier.
`ms-settings:privacy-phonecalls`	Ouvre les paramètres de confidentialité du téléphone. Choisissez les applications qui peuvent passer et recevoir des appels.
`ms-settings:privacy-callhistory`	Ouvre les paramètres de confidentialité de l'historique des appels. Choisissez les applications qui peuvent accéder à l'historique des appels.
`ms-settings:privacy-email`	Ouvre les paramètres de confidentialité des e-mails. Choisissez les applications qui peuvent accéder aux e-mails.
`ms-settings:privacy-tasks`	Ouvre les paramètres de confidentialité des tâches. Choisissez les applications qui peuvent accéder aux tâches.
`ms-settings:privacy-messaging`	Ouvre les paramètres de confidentialité de la messagerie. Choisissez les applications qui peuvent accéder aux messages.
`ms-settings:privacy-radios`	Ouvre les paramètres de confidentialité des radios. Contrôlez quelles applications peuvent utiliser les radios.
`ms-settings:privacy-customdevices`	Ouvre les paramètres de confidentialité des autres appareils. Choisissez les applications qui peuvent accéder aux autres appareils connectés au PC.
`ms-settings:privacy-appdiagnostics`	Ouvre les paramètres de confidentialité des diagnostics d'applications. Contrôlez quelles applications peuvent collecter des données de performance.
`ms-settings:privacy-automaticfiledownloads`	Ouvre les paramètres de confidentialité des téléchargements automatiques. Contrôlez quelles applications peuvent télécharger automatiquement des fichiers.
`ms-settings:privacy-documents`	Ouvre les paramètres de confidentialité des documents. Choisissez les applications qui peuvent accéder aux documents.
`ms-settings:privacy-downloadsfolder`	Ouvre les paramètres de confidentialité du dossier Téléchargements. Choisissez les applications qui peuvent accéder au dossier Téléchargements.

`ms-settings:privacy-musiclibrary`	Ouvre les paramètres de confidentialité de la bibliothèque musicale. Choisissez les applications qui peuvent accéder à la bibliothèque musicale.
`ms-settings:privacy-pictures`	Ouvre les paramètres de confidentialité des images. Choisissez les applications qui peuvent accéder aux images.
`ms-settings:privacy-videos`	Ouvre les paramètres de confidentialité des vidéos. Choisissez les applications qui peuvent accéder aux vidéos.
`ms-settings:privacy-broadfilesystemaccess`	Ouvre les paramètres de confidentialité du système de fichiers. Contrôlez quelles applications peuvent accéder à l'ensemble du système de fichiers.

Windows Update

La page des paramètres de Windows Update vous permet de gérer Windows Update, y compris la recherche de mises à jour, la modification des paramètres de mise à jour et l'affichage de l'historique des mises à jour.

Commande	Description
`ms-settings:windowsupdate`	Ouvre les paramètres de Windows Update. Recherchez des mises à jour, modifiez les paramètres et consultez l'historique.
`ms-settings:windowsupdate-history`	Ouvre les paramètres de l'historique des mises à jour. Affiche la liste des mises à jour installées.
`ms-settings:windowsupdate-options`	Ouvre les paramètres avancés des options de mise à jour. Configurez divers paramètres de Windows Update.
`ms-settings:windowsupdate-optionalupdates`	Ouvre les paramètres des mises à jour facultatives. Consultez et installez les mises à jour facultatives.
`ms-settings:windowsinsider`	Ouvre les paramètres du Programme Windows Insider. Rejoignez le Programme Windows Insider.

Réalité mixte

La page des paramètres de réalité mixte vous permet de configurer les appareils et expériences de réalité mixte, y compris les paramètres audio, de démarrage, d'environnement et d'affichage.

Commande	Description

`ms-settings:holographic`	Ouvre les paramètres de réalité mixte. Configurez les paramètres de réalité mixte.
`ms-settings:holographic-audio`	Ouvre les paramètres audio et vocaux. Configurez les paramètres audio de réalité mixte.
`ms-settings:holographic-startupandesktop`	Ouvre les paramètres de démarrage et du bureau. Configurez les paramètres de démarrage et du bureau de réalité mixte.
`ms-settings:privacy-holographic-environment`	Ouvre les paramètres d'environnement. Configurez les paramètres d'environnement de réalité mixte.
`ms-settings:holographic-headset`	Ouvre les paramètres du casque. Configurez les paramètres du casque de réalité mixte.
`ms-settings:holographic-management`	Ouvre les paramètres de désinstallation. Désinstallez le Portail de réalité mixte et ses composants.